



Une sortie en via ferrata avec des enfants est souvent un moment ludique et pédagogique. Barreaux, rampes, marches, passerelles suspendues, ponts de singe constituent un terrain de jeu idéal pour l'apprentissage de la « progression » vers le haut.

Avec des enfants, en plus des longues absorbeurs d'énergie, l'utilisation de la corde est obligatoire !



1 - En via ferrata, comme dans toutes les activités de verticalité, le risque zéro n'existe pas. Avec des enfants, la vigilance des parents (ou du leader) doit être accrue. Quelques conseils pour bien préparer sa sortie :

- Choisir une via ferrata que l'on connaît, de difficulté abordable, avec des échappatoires, adaptée au niveau technique de l'enfant et au sien.
- Expliquer les consignes de progression avant le départ.
- S'équiper correctement : chaussures adaptées, matériel technique (harnais, longe absorbeur d'énergie, casque, corde...).
- Prévoir eau et vivres de courses.
- Et bien sûr, prendre la météo avant de partir.



La plupart des longues absorbeurs de via ferrata n'est pas conçue pour l'assurage des enfants. Par exemple, la longe SCORPIO est prévue pour l'assurage d'une personne dont le poids est compris entre 45 et 90 kg.



2 - Quelle que soit la longe absorbeur utilisée, pour renforcer la sécurité de l'enfant, un système d'assurage « classique », avec utilisation d'une corde, doit être mis en place. La corde est juste présente pour assurer l'enfant. Pour rester léger un brin de 30 m d'une corde (UIAA) suffit. Pour l'encordement, utilisez un nœud de huit sur le harnais.




3 - Utilisation de la longe absorbeur d'énergie lors d'un passage de fractionnement. Pour en savoir plus sur les techniques de progression avec longues absorbeurs d'énergie : www.petzl.com

L'assurage en mouvement



4 - Dans les sections horizontales, en traversées faciles : le leader et l'enfant progressent simultanément corde tendue en utilisant leurs longes de progression.



5 - Tout en progressant, le leader passe la corde dans des queues de cochon, ou des dégaines, l'enfant l'enlèvera.




6 - Un encordement relativement court permet une bonne surveillance de l'enfant. Les longes permettront à l'enfant de rester connecté au câble en cas de chute.


L'assurage avec relais



7 - Dans les sections verticales, le leader progresse avec ses longes absorbants et passe la corde, si nécessaire, dans les queues de cochon, ou dégaines, pour la garder dans la trajectoire. L'enfant attend assuré avec ses longes et fait défiler la corde. Attention : les sections parcourues ne doivent pas être trop longues.



8 - En haut d'une section, tout en restant à vue, le leader effectue un relais sur ses longes absorbants pour assurer la montée de l'enfant. La corde est utilisée pour éviter la chute. L'enfant progresse en enlevant la corde des queues de cochon.



9 - L'assurage du second à la montée se réalise avec un assureur REVERSO 3, ou en utilisant un nœud de demi-cabestan sur un mousqueton à verrouillage.



PICCHU



SIMBA



SCORPIO



Corde (UIAA)



REVERSO 3



Am'D



SPIRIT EXPRESS